

Petits paniers de Pâques crochétés

fiche créative n° 2748

Degré de difficulté : Avancés 

Durée de réalisation : **5 heures**

Et si vous confectionnez au crochet de petits paniers pour décorer votre table de Pâques ?! Ces derniers doivent simplement avoir la taille adéquate pour devenir des nids de Pâques miniatures en accueillant simplement un peu de laine de bois mais aussi un véritable œuf peint ou non, un petit poussin et quelques petits œufs déco.



Crochet utilisé : n° 3

Points utilisés :

Maille en l'air : faites un jeté sur le crochet et ramenez le fil dans la boucle de départ ou celle se trouvant sur le crochet.

Maille coulée : piquez le crochet dans la prochaine maille, faites un jeté (en passant le fil au-dessus du

crochet) et ramenez le fil en le faisant passer à travers les deux boucles se trouvant sur le crochet.

Bride : faites un jeté, piquez ensuite le crochet dans la prochaine maille, faites un autre jeté, passez le fil à travers la maille pour tirer une boucle – vous avez alors deux boucles sur le crochet), faites un jeté, tirez une boucle – vous en avez maintenant trois –, faites un nouveau jeté, ramenez ce jeté au travers des deux premières mailles, faites un dernier jeté et ramenez le fil dans les deux dernières mailles.

Explication pour crocheter un panier de Pâques

Pour obtenir un petit panier de Pâques, crochetez tout d'abord un fond rond en 4 rangs puis dotez-le de bords en travaillant 5 rangs supplémentaires.

Commencez votre ouvrage par un « cercle ou anneau magique », une boucle de fil en forme de bretzel, insérez le crochet et faites une première maille en l'air sur ce nœud coulant. Crochetez 5 mailles en l'air. Insérez le crochet dans la première maille en l'air puis crochetez une maille coulée. Un rond vient d'être créé.

1er tour : crochetez 2 mailles en l'air pour atteindre la hauteur des brides. Important : ces dernières ne sont pas à considérer comme des brides. Crochetez à présent 11 brides en rond et terminez le tour par une maille coulée.

2e tour : crochetez 2 mailles en l'air pour atteindre la hauteur des brides. Ce tour-ci, crochetez en tout 22 brides. Pour ce faire, crochetez deux brides dans chaque maille. Terminez le tour par une maille coulée.

3e tour : crochetez 2 mailles en l'air pour atteindre la hauteur des brides. Crochetez 33 brides. Pour cela, crochetez en alternance deux brides dans une maille puis une bride dans la maille suivante. Terminez le tour par une maille coulée.

4e tour : crochetez 2 mailles en l'air pour atteindre la hauteur des brides. Crochetez 44 brides. Pour ce faire, crochetez en alternance deux brides dans une maille puis une seule bride dans les deux mailles suivantes. Terminez le tour par une maille coulée.

Crochetez au tour suivant une maille coulée dans chacune des mailles. Ce rang sert à ce que le panier puisse plus tard tenir droit et à ce que nous obtenions une démarcation visible entre le fond et les côtés du panier.

À partir de ce tour-ci, crochetez une bride dans chaque maille. Important : veillez à insérer votre crochet dans les mailles internes des brides et non dans les mailles coulées externes. Crochetez 5 rangs ou tours de brides. Terminez chaque tour par une maille coulée.

Pour réaliser l'anse, crochetez deux mailles en l'air pour atteindre la hauteur nécessaire, tournez puis crochetez à nouveau deux brides. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir une anse de la longueur de votre choix. Cousez l'extrémité de l'anse au panier.

Il ne vous reste plus qu'à décorer le petit panier comme le souhaitez.

Must Have




Creative Cotton aran Rico Design, Bleu glacier

● **2,79 €** (1 kg = 55,80 €)

[!\[\]\(f9ccf36cb8f1dba8b11feb5692e99a8b_img.jpg\) Détails de l'article](#)

Quantité : - 1 +

[**Ajouter au panier** !\[\]\(1d970b3e7cbfdacb236da6349ad0cf38_img.jpg\)](#)



Nouvelles instructions



Chaque semaine directement dans ta boîte aux lettres

s'abonner à la newsletter >

Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
14328	Creative Cotton aran Rico Design Bleu glacier (malheureusement épuisé)	1
619059	Laine de bois VBS, env. 100 g, Naturel	1
830935	Œufs déco VBS « Mouchetés », 100 pc.	1
19644	Œufs en plastique « Moucheté », 3 cm, 100 pc.	1
830911	Poussins pompons VBS « H 3,5 cm »	1